

## Como configurar o processo de Benefício fiscal Redução BC ICMS ST do RS

**Importante:** Toda informação fiscal deve ser avaliada pela contabilidade da empresa!

### 1º Tipo de saída: (Vendas → Listas → Tipos de Saída)

Deve-se configurar o sistema para calcular ICMS ST, conforme imagem abaixo:

Tipo de saída

-

X

Geral
Adm
Contabilidade
CFOP
ICMS
IPI
PIS/COFINS
ISS
Custo
Retenções federais

Parâmetros
CST 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Calculta ICMS
Destaca ICMS
SUFRAMA
Incide subst. trib.
Calcula aproveitamento de crédito do simples
Calcula FCP
Calcula FCP ST
Código do benefício fiscal

**Composição da base de cálculo do item**

<input checked="" type="checkbox"/> (+) Valor líquido (quantidade * valor unitário - desconto)	<input checked="" type="checkbox"/> (+) Acréscimo/Outras despesas
<input checked="" type="checkbox"/> (+) Seguro	<input checked="" type="checkbox"/> (+) Frete
<input type="checkbox"/> IPI	

**Unidade tributável**

Calcula quant. na unidade tributável

Salvar

### Campos essenciais:

- CST = 70
- Calcula ICMS = SIM
- Destaca ICMS – SIM
- Incide Subst. Trib. = SIM

Copyright © <2022> by Useall Software Ltda. All Rights Reserved.

## 2º Regra de substituição tributária das vendas de SC para RS: (Contábil → Listas → Substituição tributária)

Deve-se configurar a Substituição tributária, da seguinte forma:

Substituição tributária

Geral Cálculo

CST 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

CFOP 6404 - Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto

\*A aplicação do CFOP nos processos estará condicionada a lista de CFOP permitidos nos tipos de entrada e saída

Modalidade de cálculo MVA

% redução da BC	40,00	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST
% ICMS interno		
MVA	30,00	
Valor pauta	0,00	
Carga tributária média	0,00	

Modalidade de pagamento Retenção

Cálculo ajustado Não

Fórmula cálculo valor (Base ST x Perc. ICMS De

 

### Campos essenciais:

- % redução da BC
- MVA
- Cálculo ajustado = Não
- Marcar a opção "Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST."

### 3º Redução da base de cálculo do ICMS: (Contábil → Listas → Redução da base de cálculo do ICMS)

Deve-se configurar a Redução da base de cálculo do ICMS da seguinte forma:

Redução da base de cálculo do ICMS

Critérios

Código	0				
Modalidade	ICMS ST				
UF de origem	SC				
UF de destino	RS				
Tipo de cliente					
Finalidade	Indiferente	Regime tributário	Indiferente	Consumidor final	Indiferente
Grupo tributário	Red. ICMS ST (51)				

Redução da base de cálculo

% redução da base de cálculo	40,00	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST 
Código do benefício fiscal		
CST do ICMS	20 - Com redução de base de cálculo	

 Salvar  Cancelar

#### Campos essenciais:

- Modalidade = ICMS ST
- % redução da base de Cálculo
- Marcar a opção "Aplica redução na base do ICMS deduzido da ST."