

Embarque

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O processo de **Embarque** tem como finalidade gerenciar as notas fiscais destinadas à expedição, permitindo a conferência dos itens carregados, o registro de informações da carga, motorista e veículo, bem como o controle de liberação ou bloqueio do despacho. Esse processo assegura maior precisão no carregamento, rastreabilidade das operações e confiabilidade no acompanhamento das cargas. Pode-se acessá-lo através do sistema [Expedição](#).


Configurações

Permissões de usuários

Para a utilização do processo de **Liberação ou bloqueio de embarque** é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o **sistema USEALL**.


Logado no **sistema USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**¹, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistema**. Deve-se clicar na opção configurar do sistema **Expedição**, em seguida, deve-se clicar no módulo **Embarque** e localizar as devidas permissões **Finalizar embarque**, **Desfazer finalizar embarque**, **Despachar embarque** e **Permite liberar/bloquear o embarque** na seção **Embarque**.

¹ Caso o usuário esteja configurado para seguir grupo, deve-se selecionar a opção **Grupos** no "módulo Central."




Parametrização

Para utilizar a ferramenta de **Embarque**, deve-se realizar a parametrização **Utilizar embarque** disponível no **M2 > Início > Parametrizações > Vendas**.




Além disso, para alguns processos do **Embarque**, podem ser utilizadas as parametrizações **Montar kit ao finalizar embarque**, **Conferência por componentes do kit** e **Ignorar ordem da**

carga na conferência.



Processos


Ao acessar o módulo **Embarque**, são exibidos os **filtros** e **botão pesquisar**, *grid* de informações e o **botão Mais opções**.



Acesso em: **Sistema Expedição > Módulo Embarque.**


Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



Grid de informações

Na *grid*, são apresentados os registros conforme os *filtros* selecionados.



Para cada registro, conforme seu status, serão exibidas as ações:

-  ao clicar neste ícone, será iniciado o processo de **embarque** para a carga selecionada, sendo exibida a tela **Conferência** para início do processo;

O processo de **embarque** só pode ser iniciado se o **status embarque** estiver **liberado**.

-  ao clicar neste ícone, será retomado o processo de **embarque** para a carga selecionada, sendo exibida a tela **Conferência** para continuidade do processo;
-  ao clicar neste ícone, o sistema realizará automaticamente o **Despacho de embarque**.

Após o despacho, o **status conferência** da nota será alterado para **despachado**, não sendo possível reverter essa situação.

-  ao clicar neste ícone, será exibida a tela **Conferência** em modo de visualização, disponível apenas para cargas com status **finalizado**.
-  ao clicar neste ícone, a tela **Informações da nota** será exibida, permitindo a visualização das informações referente ao registro;
-  ao clicar nesse ícone, o sistema exibe uma tela com o detalhamento do processo de embarque, apresentando as etapas realizadas e o status correspondente;
-  ao clicar nesse ícone, o sistema exibe a tela com o detalhamento do processo, destacando o erro que ocasionou a falha no embarque;

Para cargas que possuam mais de uma nota fiscal, é possível alterar a **ordem de entrega**. Para isso, basta clicar sobre o código da ordenação e arrastar até a posição desejada.

Exemplo

A carga **CARGA-01** possui 3 notas fiscais: **11183**, **11184** e **11185**.

Ordenação inicial:

(1) – 11183

(2) – 11184

(3) – 11185

Após arrastar a nota 11185 da posição (3) para a posição (1):

(1) – 11185

(2) – 11183

(3) – 11184

A coluna **Progresso conferência** irá exibir o volume da carga já conferido. Na *grid* também é possível acompanhar o **Progresso do embarque**.


Item	Status embarque	Status conferência	Número NF	Data emissão	Cliente	Volume	Progresso conferência	Transportadora
Carga: CARGA-DOC-3	1	Liberado	11185	18/09/2025	...	1	100%	...
	2	Liberado	11184	17/09/2025	...	1	100%	
Carga: CARGA-DOC-4	3	Finalizado	11186	17/09/2025	...	5	100%	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
	2	Liberado	11188	18/09/2025	...	152	100%	
Carga: CARGA-DOC-5	1	Liberado	11189	22/09/2025	...	152	44%	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

Summary statistics at the bottom of the table:

- Total de registros: 5
- Total de cargas: 3
- Total de cargas aguardando: 0
- Total de cargas parciais: 3
- Total de cargas embarcadas: 0

Conferência

Ao iniciar ou retomar a conferência do embarque, a tela correspondente será exibida apresentando as seguintes informações:




- **Carga:** identificação da carga;
- **Status:** exibe o status da conferência: **Conferindo** e **Despachado**;

- Ao iniciar a conferência, o **status** será exibido como **Conferindo** na cor amarela;
- Ao atingir 50% da conferência da carga, o **status** será exibido como **Conferindo** na cor verde;
- Ao atingir 76% da conferência da carga, o **status** será exibido como **Conferindo** na cor azul.

- **Notas embarcadas:** exibe a quantidade de notas já conferidas em relação ao total da carga em porcentagem;
- **Dados da conferência:** nesse quadro, estarão visíveis: número da nota fiscal, volumes, cliente e transportadora;


Para realizar a conferência, deve-se informar:



- **Chave de acesso:** pode-se digitar ou bipar a chave de acesso;

- Quando a **chave de acesso** é informada neste campo, o sistema seleciona automaticamente a nota fiscal correspondente, permitindo a conferência dos itens que constam nela;
- Para que este campo seja exibido na tela, é necessário que a parametrização **Ignorar ordem da carga na conferência** esteja habilitada.

- **Campo para Leitura dos itens:** deve-se informar um dos modos de **leitura dos itens**, tanto manualmente ou através de leitores. Após a confirmação, será exibido um **card informativo**, em forma de janela flutuante, durante cinco segundos, apresentando o item e a quantidade conferida;



⚠️ Aviso


Sempre que uma conferência for realizada, o sistema emitirá um **alerta sonoro** indicando o resultado: um som para **conferência bem-sucedida** e outro para **conferência com erro**.

Assim, o operador pode acompanhar o processo sem depender apenas da visualização da tela.

- **Quantidade:** para manipular a quantidade de itens a serem conferidos, deve-se inserir *seguido da quantidade e apertar "Enter" para confirmar.



- **Estornar:** este parâmetro permite efetuar o processo de estorno do item digitado ou lido, basta informar a identificação do item deve-se apertar "Enter" para que o estorno seja confirmado.
- **⚙️** ao clicar neste ícone, a tela **Tipo de leitura** será exibida, permitindo selecionar o tipo de leitura do item:



- **Busca inteligente:** esta opção identifica automaticamente a informação digitada ou lida, com base nos tipos válidos listados abaixo, seguindo uma ordem de prioridade predefinida, caso não seja encontrado registros, o sistema exibirá um alerta informando que o código não foi reconhecido;
- **Código de etiqueta controlada:** permite efetuar a conferência utilizando o processo de etiqueta controlada;

Código de etiqueta controlada é um identificador numérico único atribuído a um volume ou item específico, que permite monitorar sua disponibilidade para a próxima etapa do processo. Atualmente esse número é gerado a partir de uma customização, conforme necessidade.

- **Código de barras do item:** permite efetuar a conferência utilizando o [código de barras](#) do item manualmente ou através de um leitor de cód. de barras;
- **Identificação do item:** permite efetuar a conferência utilizando o [código de identificação do item](#).

- Caso seja informado um código de identificação inexistente, o sistema apresentará a mensagem: **Código não reconhecido**;
- Caso seja informado uma quantidade maior que a disponível para estornar, o sistema apresentará a mensagem: **O item (identificação e descrição do item) não possui quantidade conferida suficiente para o estorno. Conferido: (valor), Estornando (valor)**.
- Caso seja informado uma quantidade maior que a disponível para conferência, o sistema apresentará a mensagem: **O item (identificação e descrição do item) não possui saldo para conferência. Saldo (valor), Conferindo (valor)**.

Itens da nota fiscal

Deve-se clicar no ícone  para abrir a seção **Itens da nota fiscal**. Nesta seção são exibidos os seguintes dados: **Identificação do item, descrição, unidade**, além das quantidades de **Previsto, Conferido e A conferir**.

Quando os itens da nota fiscal forem um **kit**, por padrão será exibido apenas o item principal (kit). Nesse caso, ao conferir o item principal, todos os componentes do kit são considerados conferidos automaticamente.

Caso a parametrização **Conferência por componentes do kit** esteja habilitada, serão exibidos também os componentes do kit, sendo **necessária a conferência individual** de cada um deles.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade		
			Previsto	Conferido	A conferir
302.05.004	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	UN	152,00	0,00	152,00
108.05.042	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	UN	18,00	0,00	18,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade		
			Previsto	Conferido	A conferir
808.01.002	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	UN	12,00	12,00	0,00
012.01.005	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	PC	60,00	60,00	0,00
108.05.002	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	UN	12,00	12,00	0,00
012.01.001	RECURSO ELETRÔNICO (KIT) - UN	SC	12,00	12,00	0,00

-  ao clicar nesse ícone, a tela **Leituras** será exibida, permitindo a visualização das informações de dados do item. Nessa tela, deve-se clicar no ícone  para exibir o histórico de leitura.

visualização. Para remover a fixação, deve-se clicar no ícone  , permitindo a minimização da seção.

- **Botão Fechar:** esse botão apenas fecha a tela de conferência de embarque e retorna para a listagem de cargas;


As conferências dos itens são salvas automaticamente à medida que ocorrem. Ao acionar o botão **Fechar**, os itens já conferidos permanecem registrados no sistema.

- **Botão Finalizar:** esse botão conclui o embarque, encerrando oficialmente o processo de conferência dos itens.

O botão **Finalizar** só será habilitado quando todos os itens de todas as notas fiscais da carga tiverem sido conferidos.
Após acionado, o embarque é finalizado, podendo ser desfeito através do botão **Desfazer finalização**.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro, e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:



- **Espelho de embarque:** ao selecionar essa opção, será exibido um relatório contendo as informações do embarque, permitindo escolher entre os modelos **Embarque**, **Embarque Ordenação entrega** e **Lista de separação**;
- **Liberar embarque:** ao selecionar essa opção, o status do embarque será alterado para liberado, permitindo a continuidade do processo de expedição;
- **Bloquear embarque:** ao selecionar essa opção, o status do embarque será alterado para bloqueado, impedindo sua continuidade até que seja novamente liberado;

Caso o embarque esteja em processo de conferência, não será possível realizar o bloqueio.

- **Desfazer finalização:** ao selecionar essa opção, a finalização do embarque será revertida, retornando-o ao status anterior e permitindo novos ajustes;

Essa ação pode ser realizada apenas quando o **status da conferência** estiver como **Conferido**. Caso o **status** esteja como **Despachado**, não será possível desfazer a finalização. Nessa situação, a ação é permitida apenas na nota fiscal correspondente, não sendo necessário retornar a conferência de todas as notas daquela carga.

- **Histórico:** ao selecionar essa opção, será exibido o registro das ações realizadas na carga, como liberações, bloqueios, conferências e finalizações.



Documentos relacionados

- [Código de barras](#);
- [Código de identificação do item](#);
- [Expedição](#);
- [Imagem cadastrada do item](#);
- [Parametrização Conferência por componentes do kit](#);
- [Parametrização Ignorar ordem da carga na conferência](#);
- [Parametrização Montar kit ao finalizar embarque](#);
- [Parametrização Utilizar embarque](#).

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)