Transferência de mercadorias entre filiais

- Objetivo
- Configurações
- Funcionalidades

Objetivo

O processo **Transferência de mercadorias entre filiais** tem como objetivo viabilizar o controle e a movimentação de mercadorias entre diferentes locais, garantindo rastreabilidade, organização e integridade das informações.

Configurações

Na aba **Geral** dos **Tipos de saída**, está disponível o tipo de operação **Transferência**. Quando esse tipo de operação é selecionado, o sistema automaticamente habilita alguns parâmetros relacionados à origem do custo médio. Deve-se acessar a funcionalidade no **Módulo Vendas > Listas > Tipos de saída**.

Ao clicar no botão **Novo**, a tela **Tipo de saída** será exibida. Na aba **Geral**, deve-se selecionar o Tipo de operação como **Transferência**.



Na aba **Adm**, o campo **Origem do valor unitário** habilita a opção **Calculado com base na última compra**. Essa opção exibe os valores utilizados para a composição do preço, permitindo definir o cálculo durante o processo de emissão das notas de transferências.



O sistema utilizará o custo da última compra e somará os valores selecionados no campo correspondente.

Funcionalidades

Em cenários em que a empresa possui matriz na cidade A e filial na cidade B, deve-se utilizar o tipo de requisição **Transferência**, quando a filial estiver com falta de materiais para revenda.

Nesse caso, o requisitante na filial gera uma solicitação para a matriz, que, por sua vez, realiza a separação dos itens e os envia à unidade solicitante.

Procedimentos

- **Almoxarifado**

  Esse tipo de transferência consiste em criar um almoxarifado identificando que o material está em processo de transporte para outra filial. Para isso, deve-se criar um almoxarifado, com a descrição (exemplo) **Estoque em Trânsito** e selecionar o campo **Tipo** como **Trânsito**.



> **Informativo**
>
> - Após criar o almoxarifado, deve-se parametrizá-lo em: **Início > Parametrização > Compras > Almoxarifado de Trânsito**;
> - Cada filial deve estar associada ao seu respectivo almoxarifado de trânsito.

- **Transferência de estoque - Saída**

  Existem dois processos de transferência de mercadorias entre filiais:

  - **Emitir uma nota para atender à requisição e efetuar a transferência**

  Nessa etapa, deve-se lançar uma requisição de materiais do tipo **Transferência**, informando no campo **Almoxarifado de destino** o almoxarifado de trânsito criado, no caso

Estoque em Trânsito. Em seguida, no processo **Caixa de faturamento**, deve-se emitir uma nota utilizando a função **Novo > Transferência (Requisição)**.

Nesse momento, a requisição é atendida, a nota de transferência é lançada, e o almoxarifado de trânsito, previamente configurado na parametrização, é atualizado.

Quando a mercadoria chega à filial destino, esta realiza o lançamento da nota de entrada, e o sistema efetua a transferência da mercadoria do almoxarifado de trânsito para o almoxarifado da filial;

- **Atender a requisição e emitir a nota para efetuar a transferência**

Na etapa de **Atender a requisição**, a requisição de materiais do tipo **Transferência** é lançada, informando no **Almoxarifado de destino** o almoxarifado da filial. Em seguida, o atendimento é realizado por meio da função **Atender requisição**, disponível no botão **Mais opções**.

No processo **Caixa de faturamento**, deve-se lançar a nota utilizando o tipo **Transferência (Atendimento)**. A baixa de estoque é realizada conforme o atendimento da requisição.

Para obter mais informações e compreender o processo, deve-se acessar o manual **Requisição de materiais**.

> **Importante**
>
> Se a transferência de estoque ocorrer entre almoxarifados da mesma filial e não envolver transporte, **não será emitida nota fiscal de saída**.

- **Transferência de mercadorias - Entrada**

  Após a emissão da nota de saída, a mercadoria é enviada para a filial destino. Quando a mercadoria chega à filial e é desembarcada, é necessário registrar a entrada dos itens no estoque da filial. Para isso, deve-se realizar o lançamento da nota de entrada através da **Importação do XML** disponível no **Módulo Compras > Importar XML da NF-e**.

  Ao finalizar o processo, o sistema efetua a transferência das mercadorias do **Almoxarifado de trânsito** para o **Almoxarifado da filial**.

- **Conferência da movimentação de estoque**

  O relatório **Extrato de estoque** é utilizado para verificar as movimentações de transferência. Para realizar a conferência, deve-se acessar **Módulo Estoque > Relatórios > Extrato de estoque**, informar os filtros desejados e clicar no botão **Visualizar**. O relatório será exibido em seguida.



[illegible]

17/09/2024 11:20:16

Página 1 de 1

EXTRATO DE ESTOQUE

Filtros

Período: 17/09/2024 até 17/09/2024
Item: [illegible] (20105)

Data/Hora	Data	Documento	Número	Entradas	Saidas	Saldo
Item: 20105 - [illegible]						
Almoxarifado: 1 - Matéria-prima - MATRIZ						
16/09/2024 00:00:00	16/09/2024	Saldo anterior		69	0	69
17/09/2024 11:08:37	17/09/2024	Ajuste de estoque	190918	81	0	150
17/09/2024 11:16:39	17/09/2024	Atendimento da requisição	5237	0	25	125
Total do almoxarifado: 2				**150**	**25**	
Almoxarifado: 89 - Material em transito - MATRIZ						
16/09/2024 00:00:00	16/09/2024	Saldo anterior		13	0	13
17/09/2024 11:16:39	17/09/2024	Transferência de estoque	5237	25	0	38
Total do almoxarifado: 1				**38**	**0**	
Total geral: 3				**188**	**25**	

Documentos relacionados

- **Almoxarifados**;
- **Caixa de faturamento**;
- **Entrada**;
- **Importação do XML**;
- **Parametrização Almoxarifado de trânsito**;
- **Requisição de materiais**;
- **Tipo de saída**.

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

Voltar ao topo

Download PDF